



## Ponto Soft Express

Neste informativo apresentaremos as novidades implementadas no sistema.

### Versão 7.2.2 | Outubro

- **Adequação do Ponto Soft Express para a Portaria 671 do MTP:** adequação para o aplicativo **Ponto Soft Mobile** ser um **REP-P (Registrador Eletrônico de Ponto via Programa)**.

Se você já utiliza o **Ponto Mobile**, basta solicitar ao suporte para ativarmos este para REP-P. Acesse esta [pergunta frequente](#) para conhecer as diferenças entre o **Ponto Mobile REP-A** e o **Ponto Mobile REP-P**. Questões relevantes que podemos destacar em relação ao **REP-P**, é de ser possível ao colaborador consultar e fazer download de seus comprovantes de ponto, e **para a empresa não há a necessidade de ter o acordo coletivo para utilizá-lo!**

- cadastro de **Empresas** (PSEW0180), e cadastro de **Filiais** (PSEW3570): novo atributo "**CPF Responsável REP**", que indica o CPF do responsável legal da empresa e filiais que utilizam o meio de registro de ponto pelo REP-P;
- tela de **Documentos Fiscais** (PSEW7980): adicionada **nova aba** para a funcionalidade de gerar arquivo fiscal **AFD** (Arquivo Fonte de Dados) para o **REP-P** (Registrador Eletrônico de Ponto via Programa). É possível gerar o AFD de um ou mais empregadores, em que é retornado um arquivo zip contendo o Arquivo de Fonte de Dados e o seu arquivo correspondente criptografado, conforme definido na portaria 671/2021 do MTP;
- telas de **Parâmetros Gerais** (PSEW0135) e **Configurações Mobile** (PSEW8970), novo campo "**Chave de API REP-P**". Configurado pelo suporte técnico.
- **Nova tela** de **Status Sincronização Empregadores REP-P** (PSEW7283): utilize esta tela para efetuar a consulta das sincronizações de empregadores enviadas para plataforma SaaS do REP-P, a partir das empresas e filiais com "CPF Responsável REP" cadastrados.
  - coluna **Empresa**: indica o código da empresa. Obs.: este atributo é atualizado a partir do campo "Código Empresa", no **Cadastro de Empresas** (PSEW0180);
  - coluna **Filial**: indica o código da filial. Obs.: este atributo é atualizado a partir do campo "Filial", no **Cadastro de Filiais** (PSEW3570);
  - coluna **Empregador**: indica o campo "Código Empresa" do empregador. Obs.: nos casos em que a configuração de empregador foi **feita por filial**, o código empregador gerado na base do REP-P será convencionado com o código da empresa concatenado com o código da filial;
  - coluna **Observação**: será preenchido quando houver algum erro na sincronização;
  - coluna **Identificador**: número identificador do colaborador.

#### Observações:

- ✓ caso você não utilize o **Ponto Soft Mobile** em sua empresa, poderá efetuar esta solicitação junto ao setor [comercial](#)!
- ✓ uma vez configurado o **Ponto Soft Mobile** como **REP-P**, não será mais considerado como REP-A;
- ✓ no sistema, o **aplicativo** será **uma** das formas de uso do **REP-P**.

#### Dicas:

- ✓ consulte as definições em relação ao REP-P e outras na [Portaria 671/2021 do MPT](#);
- ✓ veja as [perguntas frequentes](#) sobre esta portaria no site do governo;
- ✓ caso haver necessidade, consulte a pergunta frequente que elaboramos com um breve passo a passo de "[Como gerar o AFD para REP-P?](#)". 😊

- **Horário adicional de geração de marcações e faltas automáticas:** criado na tela de **Parâmetros Gerais** (PSEW0135) o campo "**Horário Geração Automáticas**". Horário adicional para geração de



marcações e faltas automáticas. Por padrão, durante a madrugada o sistema realiza a geração de marcações e faltas automáticas no dia, com esta nova opção é possível **definir um segundo horário**. Este **deverá ser definido** entre às **07:00 e 22:00**.

- Tela de **Consulta De Imprecisão De Marcações Mobile** (PSEW8980): melhoria no programa para retornar à **posição no mapa** e o **status** da marcação.
- Tela de **Configuração Inicial** (PSEW0000): esta tela foi criada para realizar o passo a passo de configuração inicial do sistema separado por etapas, visando agilizar o processo de configuração pelo próprio cliente. **Obs.:** para clientes que **já tem seu sistema parametrizado**, esta tela sempre abrirá na **última etapa**, em que é possível acessar as videoaulas de treinamento.



[Clique aqui](#) para assistir ao vídeo sobre estas novidades em nosso canal no YouTube!



Em caso de dúvidas, nosso suporte técnico estará à disposição.

